

大智慧怎么导入自定义股票~如何在大同证券大智慧上添加自选股-股识吧

一、谁能告诉我通达信软件或大智慧怎样将股票加入自选股

按Alt+Z就可以了。

二、大智慧怎么添加自选股 大智慧365怎么添加自选股

先到达你要的股页面点鼠标右键点击添加股票到自选就选了里面有八个自选股建议你把你最中意的几只股选在选股一中后面在分门别类的选在其他自选股中就行了

三、怎么加自选股

ALT+Z就可以了

四、大智慧怎么导入指标公式和股票池?

- 1、导入公式：连线大智慧，点击公式管理——引入，选择公式文件所在目录，选择需要导入的公式引入即可。
- 2、导入股票池：将论坛上下载的.rar压缩文件解压后得到.xml文件，将此文件放入大智慧安装目录下：.../dzh2/userdate/pool/目录下，然后即可在大智慧软件中运行该股票池，从“分析”——“运行股票池”菜单执行。

五、海通 大智慧如何把看好的股票加入自选

在该股的页面点击右键。

六、如何在大同证券大智慧上添加自选股

打开大智慧后，直接输入股票代码或者股票名称第一字母，回车确认，无论在分时图，还是日线下，点鼠标右键，及出现加入自选股，鼠标确认即可

七、大智慧中如何自定义公式呀，另外在有个“条件选股”，如果可以在这个选项中利用自定义的公式？

新建：首先要为新建的数据类型取一个名称，然后确定属性，自定义数据有四种属性类型：单值数据、单值字符串、与股票相关序列值、与股票无关序列值。

如果有必要进行描述，可在描述中写入描述内容。

点击“确定”，自定义数据新建完成。

新建与股票相关序列值数据和与股票无关序列值数据，如果指标要参与计算，还必须选择指标，与股票无关序列值数据还必须确定股票的统计范围以及指标的统计方法。

图3 ;

 ;

 ;

 ;

 ;

删除：删除列表中的自定义数据。

属性：只有与股票相关和无关序列值数据才可查看属性。

自动更新：只有数据来源是F10资料和与股票相关和无关序列值数据才可以设置自动更新，只要有新的数据进入大智慧新一代，自定义的数据会自动更新；

导出：可以导出四种属性类型的数据，导出的数据存放在与自定义数据相同名称的文本文件中。

 ;

 ;

 ;

 ;

 ;

引入：四种属性类型的数据都可以引入，有三种引入方式：补充式、覆盖式、清空式。

对于数值型数据，可以引入为字符串数据。

刷新：指定自定义数据进行刷新。

注意：只有指标参与计算的数据才可以刷新。

全部刷新：刷新所有有指标参与计算的数据。

修改数据：四种类型数据都可以进行修改。

在对话框中点击鼠标右键可直接点击功能按钮，便可以进行删除、编辑等操作。

以上文字取自"尘土乱飞扬"老师.现在以"内外盘差"为例，先把下列公式建成指标(建立方法在第7页91楼)

{公式名称：内外盘}主动买盘：DYNAINFO(23)；

主动卖盘：DYNAINFO(22)；

盘差：主动买盘-主动卖盘；

盘比：主动买盘/主动卖盘；

成交笔数：DYNAINFO(52)；

机构吃货：DYNAINFO(102)；

机构吐货：DYNAINFO(103)；

1. 选择"新建"

2.在"名称"输入"内外盘差"3.在"属性"选择"与股票相关序列值"

4.在"与指标相关联"打勾.5.点击"指标"

6.在"描述"输入"内盘与外盘之差"7.按"未设定"那一行的右边"指标"键

8.选择在你的公式指标区已建好的"内外盘"指标.9.右边的"分析周期"选择"日线"10."分析周期"下的"指标线"选择"盘差"11.按"确定"键，再次按"确定"键13.把游标移至"内外盘差"并点击14.反白后在右侧的"自动更新"新处打勾.以后每次作"收盘"，会把当天的内外盘差数据存入自定义数据里

八、我电脑中有两个大智慧软件，怎样将其中一个的股票列表导入另一个软件中。

展开全部将大智安装目录下的“tcpipdata”文件夹下的所有文件复制到你要使用的软件的同名文件夹下。

参考文档

[下载：大智慧怎么导入自定义股票.pdf](#)

[《机构买进股票可以多久卖出》](#)

[《股票一般多久一次卖出》](#)

[下载：大智慧怎么导入自定义股票.doc](#)

[更多关于《大智慧怎么导入自定义股票》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/12675207.html>