

股票如何修改副图指示—怎样更改股票里的主图指标- 股识吧

一、通达信如何编辑行情显示牌选项

你是说怎样显示副图指标及增减副图指标窗口个数吧？ ;

1、显示副图指标在想要显示某副图指标的窗口用鼠标左键点一下，然后键盘输入该指标名称的首写字母，如指标“有庄控盘”，输入“yzkp”四个字母，你就可以在通达信软件右下角的通达信键盘精灵里看到“有庄控盘”指标（前提是你通达信软件里安装有这个指标），“确定”即可。

这样后你就可以看到刚才鼠标点击的副图指标窗口显示“有庄控盘”指标了。

主图指标的设置与此同理。

2、增减副图指标窗口个数操作步骤如下：进入个股指标界面，在指标窗口点鼠标右键---选择“指标窗口个数”---选择合适的指标窗口个数，确认，即可。

 ;

 ;

股票公式专家团为你解答，希望能帮到你，祝投资顺利。

二、如何把一个指标改成可以同时在主图和副图上都能使用?

不可以的复制另起一个公式，例如：追涨主图追涨副图

三、请问如何把主图指标修改成副图指标，谢谢

打开指标MQ4文件，查找以下这段代码#property

indicator_chart_window改为：#property

indicator_separate_window然后按F5编译一下就可以了

四、如何把一个指标改成可以同时在主图和副图上都能使用?

大智慧：在技术指标上点右键--> ;
修改指标公式--> ;
选主图叠加。

五、在炒股软件中怎样将位于副图上的BOLL指标移到主图上来?

大智慧：在技术指标上点右键--> ;
修改指标公式--> ;
选主图叠加。

六、通达信修改加图标？

```
加箭头M1 :=5 ;  
M2 :=10 ;  
M3 :=20 ;  
M4 :=61 ;  
VL : VOL , VOLSTICK ;  
VL5 :=MA(VOL , M1) ;  
VL10 :=MA(VOL , M2) ;  
VL20 :=MA(VOL , M3) ;  
VL61 : MA(VOL , M4) , COLORFFFFFF , LINETHICK2 ;  
V1 :=MIN(REF(VOL , 1) , REF(VOL , 2)) ;  
V2 :=MIN(REF(VOL , 3) , REF(VOL , 4)) ;  
V3 :=MIN(REF(VOL , 5) , REF(VOL , 6)) ;  
V4 :=MIN(REF(VOL , 7) , REF(VOL , 8)) ;  
V5 :=MIN(REF(VOL , 9) , REF(VOL , 10)) ;  
V6 :=MIN(REF(VOL , 11) , REF(VOL , 12)) ;  
V7 :=MIN(REF(VOL , 13) , REF(VOL , 14)) ;  
V8 :=MIN(REF(VOL , 15) , REF(VOL , 16)) ;  
W1 :=MIN(MIN(V1 , V2) , MIN(V3 , V4)) ;  
W2 :=MIN(MIN(V5 , V6) , MIN(V7 , V8)) ;  
ZM1 :=MIN(W1 , W2) ;  
奇迹地量 : ZM1 , COLORFF0000 , LINETHICK2 ;
```

DRAWICON(V=====选股

V1:=MIN(REF(VOL,1),REF(VOL,2));

V2:=MIN(REF(VOL,3),REF(VOL,4));

V3:=MIN(REF(VOL,5),REF(VOL,6));

V4:=MIN(REF(VOL,7),REF(VOL,8));

V5:=MIN(REF(VOL,9),REF(VOL,10));

V6:=MIN(REF(VOL,11),REF(VOL,12));

V7:=MIN(REF(VOL,13),REF(VOL,14));

V8:=MIN(REF(VOL,15),REF(VOL,16));

W1:=MIN(MIN(V1,V2),MIN(V3,V4));

W2:=MIN(MIN(V5,V6),MIN(V7,V8));

ZM1:=MIN(W1,W2);

奇迹地量:=ZM1,COLORFF0000,LINETHICK2;

XG:V成交量基本上在蓝色线以上,只需要选出低于蓝色线做选股,这样可提前一天进入。

如一定要突破蓝色线,替换为:XG:ref(V奇迹地量;

七、如何设置通达信分时图下显示两个副图指标

很遗憾,通达信的分时副图只支持一个副图指标。

只能通过定制版面的办法做变通,具体做法:1、点功能——定制版面——新建空白版面——右键点下插入——设置单元类型——分时走势图——普通分时走势图。

2、在下面的空白处鼠标右键点设置单元类型-点分析图-普通分析图-把第一个副图的上沿线点住上拉把主图给合并没了就松开鼠标,然后上下调整各副图的距离。

3

点退出设计版面。

写上分时看盘

的名字。

4

在重新点点功能一定定制版面--分时看盘--在下面点分析周期-1分钟图。

八、怎样更改股票里的主图指标

方法：股票行情软件将主图指标改为宝塔线的方法和步骤为：1、打开股票行情软件；

2、在键盘输入要任一的股票代码，按【ENTER】键；

3、单击鼠标右键，在下拉菜单中选择【主图指标】；

4、在【主图指标】下拉菜单中选择【宝塔线】并点击即可。

注意：只要改一次即可，系统会默认修改。

参考文档

[下载：股票如何修改副图指示.pdf](#)

[《股票改手续费要多久》](#)

[《股票多久能买完》](#)

[《买股票从一万到一百万需要多久》](#)

[下载：股票如何修改副图指示.doc](#)

[更多关于《股票如何修改副图指示》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/42181697.html>