

炒股神器金手指怎么用FC金手指怎么用呢？-股识吧

一、双截龙这些金手指怎样用

在模拟器上的修改，金手指列表，代码，代码里打你的金手指

二、psp金手指代码怎么用

”进入游戏副本就死机“就是锁定代码的事1.确保金手指和你的游戏版本相同
中文版游戏的找中文版的代码 日版的自然不行 轻则失效 重则死机
mr有专门的官方繁体中文版 不是日版汉化来的2.确保代码里 没有多余的 空格
以及一些乱码 尤其是空格3.确保代码 格式统一 长短相同
如果地址后面多出来了一个字母 果断删之4.最好不要一次全锁定 一个一个试
有些选项同时开启必死机5.个别代码只能在特定场所开启 如遇到loading 切换场景
可能死机6.FC修改 先尝试”开启“ 最后再”锁定“ 7.个别诡异项的代码
本来就有些问题 失效不意外

三、R4金手指怎么用?

在*://bbs.tgbus*/viewthread.php?tid=3115198&extra=page%3d1下载最新的金手指)，解压后把usrcheat.dat放在_system文件夹里。
如果不显示金手指，请把_system_文件夹里的cheat.dat文件（即官方金手指）删除。
进入r4界面后按y进入金手指界面修改游戏，改完以后记得选游戏打开，金手指打开，然后保存退出

四、sp可以用金手指吗?

当然可以啦！步骤如下：买个无极金手指，可以插在GBA卡带上修改GBA游戏，代码就是有VBA模拟器上相同的操作步骤：1.把金手指（连卡^-^）在GBA上插好；
2.开机，会发现出现的是金手指的画面而不是象平时那样进入游戏画面；
3.然后选择中文的模式（用熟了之后，随使用什么语言模式都无所谓，只针对初学

者而言)；

4.选择“游戏/编辑”按钮，这样就可以输入密码啦，这时候可以看见X-CODE X-CODE就是所谓的开机码。

5.把光标移到X-CODE上(所谓光标其实就是红色的长方形)，按A键就会出现：X-CODE00000000 00000000

000000006.我们以口袋妖怪叶绿为例，因为口袋妖怪的开机码为454F1A56 68374D4B 1A501FF7，现在我们就把它输入进去，这时候画面就会是这样：X-CODE454F1A56 68374D4B 1A501FF77.开机码输入完毕后按B键退回到第4步骤，按“下”键来移动光标到X-CODE下方空白处，按一下A键，画面就会出现：00000000 008.我们以02024244：03E7为例，由上述材料可以知道该密码可拆成02024244：E7+02024245：03首先输入02024244：E7画面就会变成：02024244：E79.大家可注意到7，8步骤上方还有一段空白？按一次B键后把光标移动到密码上方的空白处按A，给该密码取个名字“甲”然后再按B键退到第4步骤的位置，这时就会出现这个画面 X-CODE甲10.然后把光标移动到“甲”字下面的空白处，按A，在输入02024245：03，给该密码取个名字“乙”然后再按B键退出到刚开始的位置(该步骤和7、8、9步骤相同)，这时就会出现这个画面X-CODE甲乙然后在密码包括开机码前分别按START键，再按R键就可以在使用密码的前提下进行游戏了。

(按L就是不使用密码进行游戏，但应该很少有人用到吧，因为金手指很耗电的说，调好后就马上把金手指拔掉吧。

) 注意事项：1.用金手指的反作用就是非常容易卡机，卡机就一昧着你的存档从此和你说BYE-BYE了，口袋火红叶绿的当机率很小，所以不用担心，连1%都不到(因为我改了很多次都没当过机)，而口袋宝石则当机率非常之高，所以在购买金手指的情况下最好再一同购入记忆棒，在使用金手指前先用记忆棒备份一个存档，做到万无一失。

2.按SELECT键可把输入好的密码保存在金手指里，也就是以后就不用重复输入密码了。

3.VBA的金手指其实是可以和GBA金手指通用的(如这类密码0203990e：0258)，而GAMESHARK密码则不能通用(如这类密码1A7E0A62 FA2532C3)。

4.那为什么GBA金手指只有10位数而有些VBA金手指(以后所说的“金手指”都不包括GAMESHARK码)有12位呢？这要怎么输入呢？如果大家遇到这种情况就需要把这类金手指给拆开，比如说：

02024244：03e7在GBA上金手指就必须输入成：02024244：e7+02024245：03如：

02024240：03e7在GBA金手指上就必须输入成：02024240：e7+02024241：03如：

0300510A：011E在GBA金手指上就必须输入成：0300510A：1E+0300510B：01

五、ssspsx怎么使用金手指？

一般你将金手指放到卡中后，开机按那个音乐标符就可以呼出金手指，进入游戏呼出后，一般就读取游戏的代码，然后锁定就可以了。

六、伊苏7金手指如何使用

一般你将金手指放到卡中后，开机按那个音乐标符就可以呼出金手指，进入游戏呼出后，一般就读取游戏的代码，然后锁定就可以了。

七、FC金手指怎么用呢？

_C0 资金最大 _L 0x2088A0E0 0x0098967F这是金钱代码 你先创建一个文本
然后把这个代码复制到文本上 把文本放到FreeCheat目录下的CODE文件夹内
然后进去机战A 把FC界面呼出 选代码列表 然后按方块键 你就会看见这个文本了
最后启用就好了。
楼主会了吗？

参考文档

[下载：炒股神器金手指怎么用.pdf](#)

[《债券持有多久变股票》](#)

[《股票会连续跌停多久》](#)

[《股票成交量多久一次》](#)

[下载：炒股神器金手指怎么用.doc](#)

[更多关于《炒股神器金手指怎么用》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/book/64398021.html>