

# 煤焦油怎么量比重—煤焦油的比热比重-股识吧

## 一、煤焦油的密度怎么算

- 1、煤焦油的密度要使用密度计进行测定。
- 2、测定方法：用密度计在密度量筒中测量焦化油类产品在相应温度下的密度，并换算成20 时的密度，以符号P20表示g/cm<sup>3</sup>。
- 3、检测步骤：取混合均匀的试样，试样品的温度与周围环境的温度相差不超过 ± 5

。将上述试样注入洁净、干燥、与试样温度相近的密度量筒内，所取试样的液位高度低于密度量筒上沿35 ~ 40mm。

注入样品时，务使不发生气泡和泡沫，量筒壁和试样如有气泡可用滤纸将气泡除去

。待温度稳定后，将温度计和密度计缓缓地插入试样中，使密度计自由下沉，待5 ~ 10min，密度计稳定后，读取密度计和试样相交的弯月面上缘的刻度线读数，作为试样在测定温度时的密度。

密度计露出液面的部位不得沾有试样，并位于量筒中部，不得碰量筒壁。

同时测量试样的温度，观察温度时，使温度计水银柱上端稍微露出液面，读取其刻度值，作为测定该试样密度时的温度。

## 二、煤焦油比重怎么测

比重计

## 三、则样测煤焦油比重

先称出它的质量，再量出它的体积，质量除以体积就是比重了。

## 四、怎样看煤焦油的比重大小

温度减20乘以比重乘以0.007

## 五、煤焦油的比热比重

展开全部粗略地计算时，比重与密度的关系是直接乘以10，比较准确的计算是密度直接乘以9.8。

一般煤焦油的密度应该在0.8左右的。

## 参考文档

[下载：煤焦油怎么量比重.pdf](#)

[《股票银证转账要多久》](#)

[《股票增发预案到实施多久》](#)

[《股票多久可以买卖次数》](#)

[下载：煤焦油怎么量比重.doc](#)

[更多关于《煤焦油怎么量比重》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/author/28101100.html>