

通达信软件怎么调出均线！请教怎样在通达信中添加均线-股识吧

一、如何设置自己想要的通达信软件的均线

打开“公式管理器”找到“MA2均线(系统)--“修改”--里面参数的缺省值改成你需要的数字--确定。OK了。

二、如何在通达信炒股软件上调出八条均线和改变每条均线的颜色？

通达信自带均线百指标最多只有6根线，如果想要8根线就在功能--专家系统--公式管理器--技术指标公式--均线型--MA或MA2，这是4跟和6根均线的公度式，拷贝公式代码然后按照这个格式做一个新的，增加两条就可以.设置为主图指标，存储的位置版要修改一下，不能在同一个模块，那样参数不能重复.改变颜色在：工具--系统设置，菜单右侧中间那块是所有的颜色定义，其中的指标输出1-6就是均线颜色，修改成自己想要的权就可以。

三、请教怎样在通达信中添加均线

展开全部MA1：MA(CLOSE，5)；

MA2：MA(CLOSE，10)；

MA3：MA(CLOSE，20)；

MA4：MA(CLOSE，60)；

以上是我们经常用到的MA均线。

如果你想增加可以这样做：例：MA5：MA(CLOSE，XX)；

增加的序列号不能相同，不然无法通过。

XX为天数，随你字的想法去修改吧。

四、怎样在通达信宝塔线指标幅图上设置均线

如果你的电脑上有均线指标就行，进入k线图页面，上边工具栏中有一个分析，点击后有指标管理，点击后又出现导入导出，点导入就可以添加指标了。不过均线一般都是行情软件自带的，希望对你有帮助

五、通达信怎么设置均线

打开通达信选择ma均线指标设置相应均线参数就可以使用均线了

六、中信建投通达信行情怎样设置均线

应根据自己的体会设立 中线就设20日60日120日250日短期的就设5，10 20 30 超短期就用分钟5分钟 15 30 60 参数分别可以是34 55 78 144分钟

参考文档

[下载：通达信软件怎么调出均线.pdf](#)

[《股票跌停板后多久可以买入》](#)

[《川恒转债多久变成股票》](#)

[《股票交易后多久能上市》](#)

[《股票st到摘帽需要多久》](#)

[《股票流通股多久可以卖》](#)

[下载：通达信软件怎么调出均线.doc](#)

[更多关于《通达信软件怎么调出均线》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/74537060.html>